

Anleitung zur Stimmzettelerfassung für die Kommunalwahl am 8. März 2026

- Allgemeine Stimmbezirke -

Inhaltsverzeichnis

1.	Start des Stimmzettelmoduls.....	2
2.	Wahllokalauswahl.....	2
3.	Teamauswahl.....	3
4.	Stimmzettelerfassung.....	3
4.1.	Allgemeines.....	3
4.2.	Reiter „Wahlberechtigte“ (Niederschrift Nr. 3.2)	3
4.3.	Reiter „Eingenommene Stimmzettel“ (Niederschrift Nr. 3.3)	4
4.4.	Reiter „Ungültige Stimmzettel“ (Niederschrift Nrn. 3.6 und 3.8).....	4
4.5.	Reiter „Unverändert gekennzeichnete Stimmzettel“ (Niederschrift Nr. 3.9)	4
4.6.	Reiter „Stimmzetteleinzelerfassung“ (Niederschrift Nrn. 3.7, 3.10, 3.11)	5
4.6.1.	Auswahl der Eingabeart	6
4.6.2.	Erfassung mit dem Barcodelesestift.....	6
4.6.3.	Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben / Beschlussfassung.....	7
5.	Stimmzettel anzeigen/bearbeiten/löschen	8
6.	Erfassung abschließen	9

Hinweis zur Sprache:

In dieser Anleitung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen.

1. Start des Stimmzettelmoduls

Stecken Sie den USB-Stick in den Computer ein und wählen Sie den USB-Stick aus.

Öffnen Sie mit einem Doppelklick auf die Datei „**start.bat**“ das Stimmzettelmodul.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
bin	19.01.2026 15:02	Dateiordner	
wahl	19.01.2026 15:02	Dateiordner	
app-env.ps1	16.12.2025 11:45	Windows PowerSh...	35 KB
If elect WES v1.1.pdf	17.12.2025 18:40	PDF Document	7.494 KB
start.bat	16.12.2025 11:45	Windows-Batchda...	1 KB
wes	16.12.2025 11:45	Internetverknüpfung	1 KB

Der Start des Stimmzettelmoduls kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Bitte schließen Sie die sich öffnenden Fenster nicht. **Beide Fenster müssen durchgehend geöffnet bleiben.**

2. Wahllokalauswahl

Nach dem Start der Anwendung müssen Sie das Prüfkennzeichen Ihres Wahllokals eingeben, das Sie in Ihren Wahlunterlagen finden.

Bestätigen Sie die Prüfkennziffer anschließend mit einem Klick auf **Wahllokal auswählen**.

Wahllokalauswahl

Bitte geben Sie das Prüfkennzeichen Ihres Wahllokals ein. Sie finden diese auf der Niederschrift.
Beachten Sie, dass es bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen pro Wahl jeweils ein anderes Prüfkennzeichen für Ihr Wahllokal gibt.

Prüfkennzeichen des Wahllokals: *

Wahllokal auswählen

Überprüfen Sie anschließend, ob Ihnen das richtige Wahllokal in der Kopfleiste angezeigt wird:

Das Wahllokal " **Wahllokalnr.** " in der Wahl "Stadtratswahl 2026" ist zur Stimmzettelerfassung ausgewählt.

3. Teamauswahl

Im nächsten Schritt gelangen Sie zur Teamauswahl.

Klicken Sie auf die Option **Stimmzettel in nur einem Team erfassen**.

Informationen

Erfassung in mehreren Teams

Die Stimmzettelerfassung kann in einem Team oder in mehreren Teams erfolgen.

Möchten Sie die Stimmzettel in mehreren Teams erfassen?

Stimmzettel in nur einem Team erfassen

Stimmzettel in mehreren Teams erfassen

4. Stimmzettelerfassung

4.1. Allgemeines

Das Stimmzettelmodul führt Sie mithilfe der einzelnen Reiter schrittweise durch den Auszählprozess.

Die Reihenfolge orientiert sich weitestgehend an der Wahl Niederschrift

Wahlberechtigte

Eingenommene Stimmzettel

Ungültige Stimmzettel

Unverändert gekennzeichnete Stimmzettel

Stimmzetteleinzelerfassung

Erfassungsübersicht

Die Reiter färben sich dabei je nach Bearbeitungsstand unterschiedlich ein:

- **Rot:** Die Daten enthalten rechnerische Fehler und müssen korrigiert werden.
- **Gelb:** Hier müssen noch Eingaben getätigt bzw. überprüft werden.
- **Grün:** Die eingegebenen Daten sind rechnerisch plausibel.

Schließen Sie jede Maske mit **Speichern** ab, um zum nächsten Reiter zu gelangen.

4.2. Reiter „Wahlberechtigte“ (Niederschrift Nr. 3.2)

Tragen Sie hier die A-Werte des Stimmbezirks aus dem Abschlussblatt des Wählerverzeichnis ein:

Informationen

Wahlberechtigte

Eingenommene Stimmzettel

Ungültige Stimmzettel

Übernehmen Sie die Anzahl der Wahlberechtigten für Ihr Wahllokal aus dem Wählerverzeichnis. Zusä

Wahlberechtigte ohne Wahlschein (A1):	1000	Wert erwartet
Wahlberechtigte mit Wahlschein (A2):	300	Wert erwartet
Wahlberechtigte gesamt (A1 + A2):	1300	Wert erwartet

Speichern

A-Werte abrufen

Zurücksetzen

4.3. Reiter „Eingenommene Stimmzettel“ (Niederschrift Nr. 3.3)

Erfassen Sie in dieser Maske die Anzahl der eingenommenen Stimmzettel und Wahlscheine:

Informationen

Wahlberechtigte

Eingenommene Stimmzettel

Ungültige Stimmzettel

Erfassen Sie hier die Gesamtanzahl der eingenommenen Stimmzettel sowie die der eingenommenen Wahlscheine.

Eingenommene Stimmzettel insgesamt (E):	250	Wert erwartet
Davon mit Wahlschein:	3	Wert erwartet

Speichern

Zurücksetzen

4.4. Reiter „Ungültige Stimmzettel“ (Niederschrift Nrn. 3.6 und 3.8)

Erfassen Sie in dieser Maske die ungekennzeichneten Stimmzettel als Summe.

Durch Beschlussfassung ungültige Stimmzettel werden erst in der Einzelerfassung eingetragen.

Die Werte „Ungültige Stimmzettel insgesamt (C)“ und „Ungültige Stimmzettel aus Einzelerfassung“ werden vom System automatisch während der Einzelerfassung berechnet.

Informationen

Wahlberechtigte

Eingenommene Stimmzettel

Ungültige Stimmzettel

Unverändert gekennzeichnete Stimmzettel

Stimmzettel

Erfassen Sie hier die Anzahl der nicht gekennzeichneten (d.h. leeren) Stimmzettel. Die übrigen ungültigen Stimmzettel werden einzeln erfasst und durch das System gezählt.

Ungültige Stimmzettel insgesamt (C):	0	Eingabe gültig
Nicht gekennzeichnete Stimmzettel:	10	Wert erwartet
Ungültige Stimmzettel aus Einzelerfassung:	0	Eingabe gültig

Speichern

Zurücksetzen

4.5. Reiter „Unverändert gekennzeichnete Stimmzettel“ (Niederschrift Nr. 3.9)

In dieser Maske werden die unverändert gekennzeichneten Stimmzettel erfasst (nur **ein** Listenkreuz, keine Einzelstimmen).

Diese Stimmzettel werden anschließend beiseitegelegt und bei der Einzelerfassung nicht berücksichtigt. Eine Nummerierung der unverändert gekennzeichneten Stimmzettel ist nicht erforderlich.

Informationen

Wahlberechtigte

Eingenommene Stimmzettel

Ungültige Stimmzettel

Unverändert gekennzeichnete Stimmzettel

Erfassen Sie hier zu jedem Wahlvorschlag die Anzahl der Stimmzettel, die nur mit einem Listenkreuz für diesen Wahlvorschlag gekennzeichnet wurden.

Unverändert gekennzeichnete Stimmzettel:	0	Eingabe gültig
Davon CSU:	0	Wert erwartet
FREIE WÄHLER/FW:	0	Wert erwartet
AfD:	0	Wert erwartet
GRÜNE:	0	Wert erwartet
SPD:	0	Wert erwartet
UWG:	0	Wert erwartet
Die Linke:	0	Wert erwartet
ÖDP:	0	Wert erwartet
FDP:	0	Wert erwartet

Speichern

Zurücksetzen

4.6. Reiter „Stimmzetteleinzelerfassung“ (Niederschrift Nrn. 3.7, 3.10, 3.11)

Um mit der Stimmzetteleinzelerfassung zu starten, klicken Sie im nächsten Reiter auf „Stimmzettel einzeln erfassen“.

Informationen	Wahlberechtigte	Eingenommene Stimmzettel	Ungültige Stimmzettel	Unverändert gekennzeichnet
---------------	-----------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

Nicht erfasste Stimmzettel
Anzahl noch zu erfassender Stimmzettel: 150 ⚠ Es müssen noch 150 Stimmzettel erfasst werden

Einzeln erfasste Stimmzettel
Anzahl "Gültig" einzeln erfasster Stimmzettel: 0
Anzahl "Gültig (per Beschluss)" einzeln erfasster Stimmzettel: 0
Anzahl "Ungültig (per Beschluss)" einzeln erfasster Stimmzettel: 0
Anzahl einzeln erfasster Stimmzettel insgesamt: 0

■ Noch zu erfassen (150)



+ Stimmzettel einzeln erfassen

Zunächst werden Sie aufgefordert, die Stimmzettelnummer auf dem zu erfassenden Stimmzettel zu notieren. Notieren Sie die Stimmzettelnummer manuell rechts oben auf dem betreffenden Stimmzettel und bestätigen Sie die Kennzeichnung:

Stimmzettelnummer auf zu erfassendem Stimmzettel notieren

Bevor Sie fortfahren, notieren Sie bitte die folgende Nummer auf dem Stimmzettel, der erfasst werden soll*:

1

*) Falls der Stimmzettel nicht gekennzeichnet ist, legen Sie ihn OHNE die Nummer zu notieren auf den Stapel der nicht gekennzeichneten Stimmzettel und passen dessen Anzahl an.

Ich habe die Stimmzettelnummer "1" auf dem Stimmzettel notiert

Sie gelangen zur Erfassungsmaske des Stimmzettels.

4.6.1. Auswahl der Eingabeart

Bei der ersten Erfassung muss einmalig als Eingabeart **Barcode** hinterlegt werden, wenn Sie den Barcodelesestift verwenden. Die Eingabeart wird für die folgenden Stimmzettel gespeichert und muss nicht erneut ausgewählt werden.

Falls Sie die Eingabe über Maus und/oder Tastatur bevorzugen, können Sie auch die Eingabeart **Standard** oder **Experten-Modus** auswählen.

Stimmzettel "1" erfassen

Barcode: Eingabemodus: **Markieren** Eingabeart: ☐ Standard ☐ Experten-Modus ☒ **Barcode**

Wahlvorschlag Nr. 100	Wahlvorschlag Nr. 200	Wahlvorschlag Nr. 300	Wahlvorschlag Nr. 400
☐ Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU	☐ FREIE WÄHLER Bayern/Freie Wähler Ingolstadt FREIE WÄHLER/FW	☐ Alternative für Deutschland AfD	☐
101 Huber, Stefan	201 Stachel, Hans	301 Lipp, Oskar	401 Lipp, Oskar
102 Wöhrl, Franz	202 Mayr, Angela	302 Lipp, Oskar	402 Lipp, Oskar
103 Grob, Alfred	203 König-Freiherr von Godin, ...	302 Schüller, Günter	403 Schüller, Günter

4.6.2. Erfassung mit dem Barcodelesestift

Folgende Optionen stehen mit dem Barcodelesestift zur Verfügung:

- **Listenkreuz:** Barcode neben dem Kennwort abstreichen
- **Einzelstimme:** Barcode neben dem Kandidaten abstreichen. Bei mehrfachem Abstreichen des Barcodes erhöht sich die Anzahl der Einzelstimmen entsprechend
- **Sonderbarcodes:** Den Wahlunterlagen ist ein Blatt mit Sonderbarcodes beigelegt. Je nach Funktion muss der Sonderbarcode im Regelfall **vor** dem zugehörigen Barcode abgestrichen werden. Es stehen Ihnen folgende Sonderfunktionen zur Verfügung:
 - **Streichen:** Der nächste gescannte Kandidat wird gestrichen.
 - **Entstreichen:** Beim nächsten gescannten Kandidaten wird eine bereits vorgenommene Streichung wieder entfernt, falls der falsche Kandidat gestrichen wurde.
 - **Streichmodus ein/aus:** Aktiviert/Deaktiviert den Streichmodus, bei dem jeder gescannte Kandidat gestrichen wird
 - **Einstimmenmodus:** Setzt die Eingabe auf eine Stimme pro Scanvorgang
 - **Zweistimmenmodus:** Setzt die Eingabe auf zwei Stimmen pro Scanvorgang
 - **Dreistimmenmodus:** Setzt die Eingabe auf drei Stimmen pro Scanvorgang
 - **Löschen:** Der nächste gescannte Kandidat wird zurückgesetzt (Streichen und Markierungen), falls einem Kandidaten zu viele Stimmen gegeben wurden.
 - **Zurücksetzen:** Löscht ALLE erfassten Daten des Stimmzettels, falls sich Fehler eingeschlichen haben und mit der Erfassung des Stimmzettels neu begonnen werden soll
 - **Speichern:** Speichert den Stimmzettel
 - **Speichern per Beschluss gültig:** Speichert den Stimmzettel als gültig per Beschluss
 - **Speichern per Beschluss ungültig:** Speichert den Stimmzettel als ungültig per Beschluss

4.6.3. Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben / Beschlussfassung

Bei Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken geben und über die Beschluss gefasst werden muss, stehen Ihnen entsprechende Funktionen in der Erfassungsmaske oder Sonderbarcodes zur Verfügung.

Klicken Sie auf **Stimmzettel XY als „Ungültig bzw. Gültig“ per Beschluss speichern**.

Stimmzettel "1" erfassen

Wahlvorschlag: Anzahl Stimmen: Streichung:

Eingabeart: ☒ Standard ☐ Experten-Modus ☐ Barcode

Wahlvorschlag Nr. 100		Wahlvorschlag Nr. 200		Wahlvorschlag Nr. 300	
☐	Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU	☐	FREIE WÄHLER Bayern/Freie Wähler Ingolstadt FREIE WÄHLER/FW	☐	Alternative für Deutschland AfD
	101 Huber, Stefan		201 Stachel, Hans		301 Lipp, Oskar
	102 Wöhrl, Franz		202 Mayr, Angela		Lipp, Oskar

Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0 Der Stimmzettel ist ungültig!

- Es sind keine Stimmen vergeben

 Stimmzettel "1" speichern ("9999" oder STRG-SHIFT-S)

 Stimmzettel "1" als "Gültig per Beschluss" speichern ("7777" oder STRG-SHIFT-G)

 Stimmzettel "1" als "Ungültig per Beschluss" speichern ("6666" oder STRG-SHIFT-F)

Im sich anschließend öffnenden Fenster müssen Sie eine Begründung für die Beschlussfassung auswählen. Alternativ können Sie im Feld **Bemerkung** auch einen eigenen Text eingeben.

Bitte geben Sie eine Bemerkung ein, weshalb dieser Stimmzettel als "Ungültig per Beschluss" erfasst werden soll.

Ungültig per Beschluss

Bemerkung:

- Stimmzettel nicht amtlich hergestellt
- Stimmzettel ganz durchgestrichen oder ganz durchgerissen
- Stimmzettel auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeichnet
- Stimmzettel weist ein besonderes Merkmal auf
- Stimmzettel enthält Zusätze oder Vorbehalte
- Stimmzettel aus einer anderen Gemeinde

5. Stimmzettel anzeigen/bearbeiten/löschen

Wenn Sie zwischendurch oder nach Erfassung aller Stimmzettel einen bereits erfassten Stimmzettel noch einmal anzeigen, bearbeiten oder löschen möchten, steht Ihnen in den Reitern „Stimmzetteleinzelerfassung“ und „Erfassungsübersicht“ die Option **Stimmzettelprüfung** zur Verfügung.

In der sich öffnenden Maske werden Ihnen alle gespeicherten Stimmzettel angezeigt.

Über die Filtereinstellungen können Sie die angezeigten Ergebnisse nach Stimmzettelnummern und Beschlussfassungen selektieren:

Prüfung erfasster Stimmzettel

^ Filtereinstellungen

Stimmzettelnummer(n) [kommasepariert]:

Gültigkeit per Beschluss bestimmt: ☐

[↻ Aktualisieren](#) [↺ Zurücksetzen](#) [← Zurück](#)

Über die entsprechenden Icons stehen Ihnen für jeden Stimmzettel Funktionen zum Anzeigen, Bearbeiten und Löschen zur Verfügung:

	Nummer	Gültigkeit	Bemerkung
  	1	Ungültig (per Beschluss)	Der Wählerwille ist nicht zweifelsfrei erkennbar

Mit einem Klick auf das entsprechende Symbol gelangen Sie auf die Anzeige- oder Bearbeitungsmaske des Stimmzettels bzw. wird der ausgewählte Stimmzettel gelöscht.

6. Erfassung abschließen

Sobald alle Stimmzettel erfasst wurden, springt das Programm automatisch in den Reiter „Erfassungsübersicht“.

Wenn alle Stimmzettel korrekt erfasst wurden und alle Eingaben grün markiert sind, klicken Sie auf **Erfassung abschließen, Daten auf USB-Stick speichern und Niederschrift drucken**.

Wahlberechtigte

Wahlberechtigte gesamt (A1 + A2):	1300	 Eingabe gültig
Wahlberechtigte ohne Wahlschein (A1):	1000	 Eingabe gültig
Wahlberechtigte mit Wahlschein (A2):	300	 Eingabe gültig

Eingenommene Stimmzettel

Eingenommene Stimmzettel insgesamt (E):	250	 Eingabe gültig
Eingenommene Stimmzettel mit Wahlschein:	2	 Eingabe gültig

Ungültige Stimmzettel

Ungültige Stimmzettel insgesamt (C):	21	 Eingabe gültig
Nicht gekennzeichnete Stimmzettel:	20	 Eingabe gültig
Ungültige Stimmzettel aus Einzelerfassung:	1	 Eingabe gültig

Unverändert gekennzeichnete Stimmzettel

Unverändert gekennzeichnete Stimmzettel:	225	 Eingabe gültig
--	-----	--

Stimmzettelerfassung

Anzahl noch zu erfassender Stimmzettel:	0	 Alle Stimmzettel sind erfasst
Anzahl einzeln erfasster Stimmzettel insgesamt:	5	

✓ Stimmzettelprüfung

 **Erfassung abschließen, Daten auf USB-Stick speichern und Niederschrift drucken**

Bestätigen Sie anschließend den Abschluss der Stimmzettelerfassung:

Niederschrift drucken

❗ Soll mit der Erstellung der Niederschrift die Erfassung abgeschlossen werden?

 **Erfassung abschließen, Daten auf USB-Stick speichern und Niederschrift drucken**


[Abbrechen](#)

Das Abspeichern der Ergebnisse kann ein paar Sekunden in Anspruch nehmen.

Bitte warten Sie ab, bis ein PDF-Dokument mit dem Ergebnisteil angezeigt wird.

Schließen Sie die Druckanzeige mit einem Klick auf **Abbrechen**.

Schließen Sie im Programm die Auszählung mit einem Klick auf **Erfassung beenden** ab:



Klicken Sie in der nächsten Maske auf **Anwendung beenden**, um das Programm herunterzufahren:

Erfassung erfolgreich abgeschlossen


Versionsnummer: 23

USB-Stick

Status: ✔ Erfolgreich

Dateiname: C:\temp\WES aktuell\ergebnisse\0_20260308_gemeinderatswahl_gemeind

Um die erfassten Daten weiterzugeben, beenden Sie zunächst die Anwendung, bevor Sie den USB-Stick entfernen.



Sie können nun alle noch offenen Fenster schließen, den USB-Stick ausstecken und nach dem Verpacken der Wahlunterlagen diese im Neuen Rathaus aufliefern.

Bitte geben Sie **Laptop, USB-Stick und Barcodelesestift** in der Wahlzentrale ab!